


User Guidance

团队 Handover + 用户说明：怎么用、每页怎么操作、哪些本机 / 哪些要后端，以及 AI 怎么连上去。

01 一次练习的完整闭环


用户从首页出发，一条线走到结束页，再回到 My 沉淀。



02 每个页面怎么操作

① Home 首页


- 选 **Practice Mode** (Free Talk / Exam Prep / Story) —— 决定教练风格。
- **Today's Starter**: 「Use this topic」用推荐话题，或「My own」自带话题。
- 本周 **Trying Point** 卡：一句“这次就试这一个”，点它直接进练习。
- 底部导航：Start / Practice / Takeaway / My，四页互通。



📌 本周 trying point · 练习模式 · 今日话题 (去 streak/分数压力)

② Practice 练习页


- 点 **Start Practice** 开始 (需 Chrome/Edge + 允许麦克风)。
- 说话时: 字幕逐行上滚、当前句居中; KTV 四项里得分的会变亮、没动静的变灰。
- 停顿约 2.5 秒: 猫下方弹出一个针对你刚说内容的小问题/提示 → 「Use it」继续或「Skip」。
- 随时点右上 **End** 结束 → 进 Takeaway。



📌 顶部话题/计时/End · KTV 未得分变灰
· 猫教练 · 「Practice feedback only」

③ Takeaway 结束页 (自上而下)


- ① **Your run**: 一句鼓励 + 你做得好的一点 (带原文引用)。
- ② **Level up**: 放大 / 改掉 / 下一次怎么说 (= 你的下一个 Trying Point)。
- ③ **Your run in detail**: 讲了什么、更多做得好、四项进步分。
- ④ **Coach**: 追问框 (presets 如 「Ask me one question」, 不替你作答) + Practice Again。



📌 真实 AI: 精简鼓励 → **Level up**
(Amplify/Change 对准最弱 KTV + 升级 say_this) → 详情 → Coach

④ My 我的

- Trying Point / Practice growth (成长) / Practice history (右上日期图标按 All/Week/Month 筛选)。
- Settings: Coach mode (信任边界, 信息) · Saved phrase bank (点开看存过的短语) · Coaching prompt (点开可写自己的教练指令, 会注入 AI)。



📌 Practice growth (改名) · 历史日期筛选 · 真实短语库 · 可编辑 Coaching prompt

03 前端 ↔ 后端怎么串

前端不直连 Gemini；所有 AI 调用走 Supabase Edge Function 代理，把密钥藏在服务端。



能力	现在跑在哪
实时字幕（语音转文字）	本机 浏览器 SpeechRecognition，不依赖后端
实时教练 / 停顿追问 / Takeaway 总结 / Chat	需后端 走 gemini-proxy → Gemini
历史 / 短语库 / trying point / prompt 偏好	本机 localStorage（单设备，未绑定用户）
音频录音回放 / 跨设备 / 账号绑定	需后端 需 Auth + Supabase Storage + 数据表（尚未做）

✅ **当前：AI 已恢复、可演示。** Supabase 后台已恢复，`gemini-proxy` 实测返回真实内容；Takeaway / Coach / 停顿追问都出真实 AI。（若哪天后台再次掉线，前端会自动退回本地占位 + 诚实提示条，不会白屏。）

04 恢复 AI / 本地运行

本地跑前端

1. 项目目录执行 `npm run dev`。
2. 打开 `http://localhost:5173/#/`（路由要带 `#`）；Chrome/Edge + 允许麦克风。

让 AI 真正连上（需后端）

1. 在 Supabase 控制台恢复 `jyofobobuwfowpctbfd`，或新建项目。
2. 新建的话：更新 `src/integrations/supabase/client.ts`（URL + anon key）与 `supabase/config.toml`（project_id）。
3. 部署函数：`supabase functions deploy gemini-proxy`（另含 `analyze-voice` / `get-gemini-api-key`）。
4. 配密钥：`supabase secrets set GEMINI_API_KEY=...`。
5. 回前端点 Try again；Takeaway 的诚实提示条消失即代表 AI 通了。

演示重置小贴士

- 重看首用引导：DevTools → Application → Local Storage 删 `speakspark.homeOnboarded` / `speakspark.practiceOnboarded` / `speakspark.practiceStartedTour`。
- 清历史/短语：删 `speakspark.sessionHistory`；清自定义 prompt：删 `speakspark.customPrompt`。

SpeakSpark · 私人练习教练，不是评分工具。配套文档：设计走查回应报告 `iteration-report-2026-06-14.html`（含后端与存储决策项）。